



Licenza Software: Attivazione / Aggiornamento

Versione: 1.5.3
Data: 25.04.2023

WinCan AG, Irisweg 12, CH-3280 Murten, Tel. +41 (0)26 672 37 37, Fax +41 (0)26 672 37 38

www.wincan.com

1	Introduzione	3
2	Attivazione Online con codice di licenza	3
2.1	Licenza locale.....	3
2.2	Licenza di rete.....	4
2.3	Verifica della licenza.....	4
2.4	Aggiornamento della licenza	4
2.5	Utilizzo della stessa licenza su altri computer.....	5
3	Attivazione Offline con file di licenza	7
4	Risoluzione dei problemi: Richiamare il numero di licenza	8

1 Introduzione

La licenza software (sistema di licenza *WinCan*) ha lo scopo di sostituire a lungo termine la licenza del dongle Sentinel. In WinCan VX puoi attualmente scegliere tra tre modalità di licenza (*Sentinel*, *WinCan* o *Licenza distribuita*).


2 Attivazione Online con codice di licenza

Dopo l'installazione al software deve essere concessa la licenza, con una distinzione tra licenza locale (sistema di licenza *WinCan*) e licenza di rete (sistema di licenza *Distributed license*). **In entrambi i casi si ha bisogno di una connessione Internet.**


2.1 Licenza locale

I seguenti passaggi descrivono il processo di acquisizione della licenza su computer a utente singolo in veicoli TV o uffici. La licenza verrà concessa tramite un codice di licenza assegnato individualmente (concessione della licenza software).

- Installare WinCan VX e avviare il programma.
- Attivare il sistema di concessione delle licenze di *WinCan* dal menu *Generale > Gestisci licenze > Seleziona Sistema Licenze*:



- Riavviare WinCanVX, selezionare il menu *Generale > Gestisci licenze > Aggiorna licenza* e copiare il codice di licenza assegnato individualmente nel relativo campo di testo:




- Inserire un nome unico nel campo *User Name*.
- Sul lato destro della finestra principale viene confermata la validità della licenza. Le funzionalità di programma acquistate di WinCan VX vengono abilitate nel PC per utente singolo:


2.2 Licenza di rete

Se si desidera utilizzare WinCan VX su diversi computer CLIENT connessi a una rete locale, occorre ottenere una licenza di rete. I computer SERVER e CLIENT (PC fissi o portatili) su cui WinCan VX è stato installato devono trovarsi nella stessa sottorete. La procedura di attivazione della licenza prevede i seguenti passaggi:

- Richiedere all'amministratore del dominio di configurare il server licenze interno. Le istruzioni a riguardo sono riportate al seguente indirizzo:
<https://cdlabdev.atlassian.net/wiki/spaces/FAQ/pages/711819369/WinCan+VX+License+Server+Requirements+and+Installation>
- Installare poi WinCan VX su tutti i computer CLIENT in rete.
- Attivare il sistema di concessione delle licenze *Distributed License* dal menu *Generale > Gestisci licenze > Selezione Sistema Licenze*:



- Riavviare WinCan VX, selezionare il menu *Generale > Gestisci licenze > Aggiorna licenza* e inserire l'indirizzo IP del server licenze nel relativo campo di testo:



- Inserire un nome unico nel campo *User Name*.
- Sul lato destro della finestra principale verrà confermata la validità della licenza. Il server licenze sbloccherà le funzionalità del programma acquistate sul numero selezionato di computer nella rete locale. È possibile estendere in qualsiasi momento le licenze ad altri computer.

2.3 Verifica della licenza

Il sistema controlla che la licenza sia valida purché sia attivo il collegamento a Internet in background. **Ricordarsi di collegare a Internet il computer dopo almeno 30 giorni, riavviando poi WinCanVX.**

Dopo un paio di secondi, sopra l'indicazione di data e ora del sistema, viene visualizzato il messaggio *La licenza è stata aggiornata*.

WinCanVX può essere usato tranquillamente per un altro mese senza controllare tutti i giorni la licenza.

2.4 Aggiornamento della licenza



Se si desidera integrare il software con funzioni/moduli aggiuntivi, inviare l'ordine tramite e-mail a sales@wincan.com. L'amministrazione di WinCan SA sbloccherà le funzioni desiderate direttamente tramite Internet.

Controllare quindi la connessione a Internet e riavviare WinCanVX. Dopo un paio di secondi, sopra l'indicazione di data e ora del sistema verrà di nuovo visualizzato il messaggio *La licenza è stata aggiornata*.


Dal menu *Generale > Informazioni sul programma* sulla parte destra della finestra principale è possibile controllare se il modulo software appena acquistato è stato attivato.

2.5 Utilizzo della stessa licenza su altri computer


Per disattivare la licenza dal computer in uso (**Computer 1**) e riutilizzarla su un altro computer, quando la connessione a Internet è attiva è possibile selezionare il menu *Generale > Gestisci licenze* e scegliere *Impostazioni della licenza* (1), poi nella finestra di dialogo che verrà visualizzata selezionare il pulsante *Disattiva* (2):




- Confermare i messaggi di avviso che compariranno (3 e 4). Il campo di testo per l'entrata dell'indirizzo e-mail può stare vuoto:



- Il **nuovo codice** creato dal software appare adesso nel dialogo di gestione della licenza.
- Copiare (Ctrl + C) questo codice (5) in un file di testo (Ctrl +V) e chiudere la finestra di dialogo.




- Copiare il file di testo su un supporto dati portatile e passare al **Computer 2**.
- Inserire il supporto dati portatile, aprire il file di testo, selezionare il codice di attivazione e copiarlo negli appunti (Ctrl + C).
- Selezionare il menu *Generale > Gestione licenze > Impostazione della licenza* e incollare il codice di attivazione nel campo di testo della finestra di dialogo sottostante (Ctrl + V):




Confermare finalmente la riattivazione della sua licenza.

3 Attivazione Offline con file di licenza

Se WinCanVX è installato su un computer in un veicolo di ispezione-TV senza una connessione Internet, la licenza del software viene eseguita tramite l'attivazione OFFLINE. Prima viene creato un file C2V sul computer in questione (vedi figura) e poi inviato al produttore *WinCan SA*, dipartimento amministrativo (*sales@wincan.com*). Questo cosiddetto file di impronte digitali viene letto nel sistema di registrazione delle licenze di CDLab e viene scritto un file di licenza valido solo per il computer in questione.




Quindi, copia il file di licenza (file LIC) inviato via e-mail sul tuo disco rigido locale. Il comando *Gestisci licenza > Installa licenza tramite file* apre una finestra di dialogo di Windows, che puoi utilizzare per inserire la licenza e quindi attivarla.




4 Risoluzione dei problemi: Richiamare il numero di licenza

Se la modalità di licenza passa a NON VALIDO **dopo l'avvio del programma nonostante una connessione Internet stabile**, segui questi passaggi per ripristinarla allo stato VALIDO.

- Chiudi WinCanVX
- Selezionare la voce del menu di avvio *WinCanVX > WinCan System Info*:
- Inviare il numero di licenza (1) visualizzato nell'ultima riga della finestra di dialogo successiva tramite e-mail a *WinCan SA (sales@wincan.com)*.



- Riceverai immediatamente un nuovo codice di attivazione dalla ditta *WinCan SA*
- Avvia nuovamente WinCanVX, chiama il comando *Generale > Gestisci licenza > Aggiorna licenza* e copia il nuovo codice di attivazione nel campo di testo corrispondente:



- Nella parte destra della finestra principale vengono quindi visualizzati nuovamente la validità della licenza e l'elenco di tutte le funzioni e i moduli WinCan che sono stati acquistati.

È meglio fare uno screenshot della finestra di dialogo sopra in modo da poter trovare rapidamente il numero di licenza dopo aver reinstallato WinCan su un nuovo computer o un nuovo disco rigido e inoltrarlo a *WinCan SA*.

Nota importante:

Si prega di notare che dopo la **prima** attivazione della licenza è possibile utilizzare le funzioni e i moduli elencati del software WinCanVX solo **fino alla scadenza della licenza**.

Dopo aver ricevuto il pagamento, lo stato della licenza viene **automaticamente** impostato su **illimitato** da *WinCan SA (Dipartimento amministrativo)*: connettiti a Internet e avvia WinCan in modo che il software aggiorni automaticamente anche lo stato della licenza.

La ricezione del pagamento e il relativo aggiornamento dello stato della licenza dovrebbero quindi avvenire sempre entro il termine di scadenza.